

Activer Windows 11

Avant toute chose, veuillez à vous assurer que vous soyez bien sous Windows 11 Home / Pro, si ce n'est pas le cas, vous devrez installer Windows Famille

IMPORTANT: Pour une nouvelle installation, ou une installation sur un autre OS que Windows 11 Home / Pro, vous devrez créer une clé USB ou DVD bootable en [suivant ce tutoriel](#)

Vous pouvez télécharger l'outil de création Windows ici: <https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows11>

Il est impératif de suivre la procédure d'activation par téléphone décrite ci-dessous si vous avez l'erreur 0xC004C008 indiquant que la clé est déjà utilisée



Etape 1

Pour activer votre clé, vous devez taper dans la barre de recherche "activation", et cliquez sur



Ensuite cliquez sur « Modifier la clé de produit » :



Etape 2:

Rentrez votre clé dans la case adéquate :

Saisir une clé de produit

Saisir une clé de produit

Votre clé de produit figure normalement dans un e-mail envoyé par le fournisseur qui vous a vendu ou distribué Windows, ou sur le boîtier du DVD ou de la clé USB de support de Windows.

Clé de produit

Suivant Annuler

Vous aurez un message d'erreur, ceci veut dire que vous devez activer votre produit par « activation par téléphone » :

Activation de Windows impossible

Nous ne pouvons pas activer Windows sur cet appareil parce que la clé de produit (Product Key) est déjà utilisée sur un autre périphérique. Si vous pensez qu'elle n'a pas été utilisée sur un autre appareil, sélectionnez Résolution des problèmes ci-dessous. (0xc004c008)

[En savoir plus sur l'activation de Windows](#)

Vous pouvez également activer cet appareil en accédant au Store et en achetant une copie authentique de Windows.



Accéder au Store

Fermer

Etape 3

Cliquez sur fermer, et choisissez « Activer par téléphone » :



Choisissez votre pays, cliquez suivant, vous aurez un ID d'installation ressemblant à ceci :

ID d'installation :								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6081096	0518586	5983702	8389371	9949534	7966143	8856680	4209912	4862161

1. Rendez vous sur <https://visualsupport.microsoft.com/>
2. Connectez vous à votre compte Microsoft
3. Choisissez le produit correspondant à votre achat
4. Entrez l'ID d'installation
5. A la question « sur combien de PC la clé est activée », indiquez 0
6. Vous obtenez l'ID de confirmation à renseigner à l'étape 3 de votre fenêtre d'activation

Liste des erreurs possibles

- « Nous ne pouvons pas activer Windows sur cet appareil, car vous ne disposez d'aucune clé de produit (Product Key) ou licence numérique valide. Si vous pensez que vous disposez d'une licence ou d'une clé valide, sélectionnez Résolution des problèmes ci-dessous. Code d'erreur : (0xc004c060) »
✓ Contactez le support client pour obtenir une nouvelle clé d'activation.
- « la clé de produit que vous avez saisie ne fonctionne pas (0xC004F050) »
✓ Cette erreur signifie que vous n'êtes pas sous Windows 11 Home / Pro, vous devez impérativement installer la bonne version de Windows pour pouvoir activer avec nos clés
- « Nous ne pouvons pas activer Windows sur cet appareil parce que la clé de produit (Product Key) est déjà utilisée sur un autre périphérique. Si vous pensez qu'elle n'a pas été utilisée sur un autre appareil, sélectionnez Résolution des problèmes ci-dessous. Code erreur :0xC004C008 »
✓ Vous devez suivre la procédure d'activation par téléphone de la notice.